

意図せずにインストールしてしまったプログラムを
アンインストールする際の手順

目次

はじめに	2
1. プログラムのアンインストール手順(Windows8.1,10 共通).....	3
1.1. プログラムのアンインストール画面の表示	3
1.2. プログラムのアンインストール	4
2. [ご参考]	5
2.1. プログラムの並び替え	5

はじめに

本書では、広告をクリックすることで不要なソフトウェアをインストールしてしまった等、結果として意図しないプログラムをインストールしてしまった際の対処方法（アンインストール手順）について説明しています。

なお、本書に掲載している画面表示がお使いのパソコンと異なる等、手順通りに進められない場合は、お使いのパソコンメーカー（Web サイトの FAQ、サポート窓口等）にて、ご確認ください。

1.プログラムのアンインストール手順(Windows8.1,10 共通)

1.1. プログラムのアンインストール画面の表示


1.1.1. キーボードの Windows ロゴキー( または ) と「R」キーを同時に押します。

キーボード上のキーの場所の例



1.1.2. 「ファイル名を指定して実行」画面が表示されますので、下記の文字を入力して
①、「OK」ボタンをクリック②します。

appwiz.cpl (全て小文字で入力)



ご参考) 上記以外の手順でプログラムのアンインストール画面を表示する方法

◇ Windows8.1

画面左下のスタートボタンを **右**クリック → 「プログラムと機能」をクリック

◇ Windows10

画面左下のスタートボタンをクリック → 「Windows システムツール」をクリック
→ 「コントロールパネル」をクリック → 「プログラムと機能」をクリック


1.2. プログラムのアンインストール

- 1.2.1. プログラムのアンインストールまたは変更の画面から、アンインストールするプログラムを選択し、右クリックします。表示されたメニューから、「アンインストール」を選択します。



- 1.2.2. アンインストールの途中で表示される画面は、対象となるプログラムによって様々です。表示された指示に従って操作を進めてください。なお、正常にアンインストールが完了すると、一覧に表示されなくなります。

※プログラムによってはアンインストールの完了に、パソコンの再起動が必要となる場合があります。



< 以上で作業は終了です >

2. [ご参考]

2.1. プログラムの並び替え

2.1.1. 名前、発行元、インストール日、サイズ、バージョンとあるそれぞれの項目をクリックすることで、それぞれの項目で昇順・降順に並び替えることができます。



上記の状態ですべて「インストール日」をクリックしてインストール日順に並び替えた場合

